

# SWIX SMØRETIPS HOVDEN TOUR 2022

Lørdag 19.03.2022

## Vær- og temperaturprognose

Oppdatert: Fredag 18.03.22 kl 09.42

Det har natt til fredag kommet ca 5 cm tørr snø.

Dette blandes i hovedsak inn i den gamle snøen

Det er natt til lørdag meldt kaldt, ned mot -9 til -12 grader.

Som gjør at forholdene vil holde seg veldig stabile utover dagen.

Smøretipset er basert på værmelding og testing i renn traseen.

Temperaturer i traseen renndagen, lørdag. Hentet fra Yr.no.

Hovden hyttegrend	kl. 10.00	0°C
Galteflotti	Kl 11.00	+1°C
Auervatn	kl. 12.00	-0°C

## STRUKTUR

**Steinslipte ski:** Medium slip. Husk rill oppi steinslip gir ofte bedre gli.

**Swix Rillejern:** 1,0 mm rett rill (pregevelse som ruller og gir rett struktur). Medium trykk på bakskia.

### GLID – Flourfritt alternativ 1. (Racing)

Varm inn **HS06** blå glider med smørejern. Avkjøles, sikles og børstes med stål eller messing (**T179/T162/**)

Legg deretter **DHP** hvit maraton pulver alternativt **TSP8** pulver, varmes inn med smørejern. Avkjøles, sikles og børstes med stål eller messing (**T179/T162/**)

Spray til slutt på **TS07L** tynt i glidsonen, det er fint å benytte en **T21** filt kork for påføring. La produktet tørke.

Benytt deretter rotor fleece (T0018F-2) for å bearbeide produktet, børstes til slutt med blå rotor børste (**T17W**) eller rød nylon poleringsbørste (**T190**).

### GLID – Flourfritt alternativ 2. (Tur)

Spray på **HS07L Liquid**. Her kan det være lurt å benytte en **T21** filt kork for påføring. Spray på filten og stryk over skia, la det tørke innendørs. Når produktet har tørket, kan produktet børstes med blå eller rød nylonbørste (**T160/T190**) Vi anbefales å ha en hard glider i bunn. eksempelvis **PS06**

### FESTE alternativ. for dagens forhold

1. Rubb opp festesonen godt med slipepapir #100 (Swix T330 el. T0011).
2. Varm inn et 1 lag **VG30** blå grunnvoks, avkjøles.
3. Legg deretter 2 tynne lag **V30** blå voks som korkes lett mellom hvert lag.
4. Legg så 1-2 lag **VP40** blå for å bygge opp med gradvis mykere voks.
5. Avslutt med 2-3 lag **VP45** lys violet.  
For justering ta med **VP50** og **VP60**

### FELLESKI

Skal du gå med felleski anbefaler vi at du påfører **N21 Swix Skin Boost** for å øke fellens gli og feste-egenskaper.

Har du en godt brukt felleski med en skitten fell, anbefaler vi at du renser fellen godt med **Swix N22** og deretter impregnerer fellen med **N20 Swix skin impregnation**.

Ny oppdatering kommer fredag formiddag.

**Vi ønsker alle lykke til!**